

Veroclean

Expresný základný čistiaci prostriedok

Vlastnosti

Vysoko výkonný odstraňovač polymérov z nadmerne ošetrovaných povrchov. Takisto odstráni aj tie nátery, ktoré tradičné čistiace prostriedky odstránili iba čiastočne alebo vôbec nevedeli odstrániť. Má zníženú penivosť a krátku dobu pôsobenia, lebo mimoriadne rýchlo rozpúšťa nečistoty z povrchov.

Zloženie (podľa 648/2004/EK)

Neionické tenzidy < 5%, mydlo < 5%, rozpúšťadlo na vodnej báze, farbivá, vonné látky.

pH-hodnota (koncentrátu) cca.: 9,5 pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie) cca.: 9

Oblasť použitia

Môže sa použiť na všetky vode, alkáliám odolné a alkáliám neodolné povrchy, ako je napr.: linoleum, guma, PVC, polyolefin, prírodný a umelý kameň. V prípade tých druhov krytín, ktoré sa nedajú jednoznačne identifikovať, otestujte prípravok na menej viditeľnej časti povrchu.

Použitie

Základné čistenie povrchov, na ktorých je náter resp. boli ošetrované:

Pridáme 1-3 litre k 8 litrom studenej vody.

Roztok naniesieme na krytinu, necháme pôsobiť krátku dobu, potom nasleduje drhnutie. Ak je to potrebné, pridáme horúcu vodu z nádrže čistiaceho stroja, odsajeme nečistoty, následne povrch dôkladne umyjeme čistou vodou.

Za neodbornú aplikáciu a z toho plynúce škody nezodpovedáme.



Základné čistenie

Spotreba / m²

Základné čistenie: 90 ml



je dráždivý

- R 36/38 Dráždi oči a pokožku.
- S 24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
- S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.
- S 51 Používajte len na dobre vetranom mieste.

Balenie

10 litrový kanister
200 litrový sud

Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto prípravku v domácnostiach!

Č. tovaru: j 15 07 10

Č. tovaru: j 15 07 72

